


DRAG & DROP DANS PAK 5.10


Cette Astuce présente la fonctionnalité « Drag & Drop » (ou « glisser-déposer »), disponible dans le « Data Viewing ». Ce document vous aidera aussi à comparer rapidement des mesures.


1. INTRODUCTION

La fonctionnalité expliquée dans cette astuce n'est disponible qu'à partir de la version PAK 5.10.



Ouvrir le « Data Viewing », choisir une mesure, puis sélectionner avec un clic droit « View graphics » ou « View standard graphics ».







2. FONCTION DRAG & DROP

Lors du « Drag & Drop », le résultat obtenu pourra être différent selon :


- Les touches utilisées sur le clavier



- La destination : soit sur un graphique, soit à côté des graphiques



Lorsque vous utilisez le « Drag & Drop », le système affiche l'action réalisée :



Voici un résumé des actions possibles avec le « Drag & Drop » :

	Sur un diagramme	Sur la page (en dehors d'un diagramme)
	Remplacer la courbe	Ajouter un diagramme
Shift	Remplacer la ou les courbe(s) et sélectionner le « data type »	Ajouter un diagramme et sélectionner le « data type »
Ctrl	Ajouter la courbe à un diagramme 2D	Ajouter une courbe à chaque diagramme
Alt	Remplacer la donnée sélectionnée dans tous les diagrammes	Remplacer toutes les données dans tous les diagrammes
Alt+Shift	Nouvelle sortie graphique et sélection du « data type »	Nouvelle sortie graphique et sélection du « data type »
Ctrl+Shift	Ajouter une courbe sur tous les diagrammes contenant la courbe active	Ajouter une courbe sur tous les diagrammes et sélectionner le « data type »

PREVIEW

Ce qui vous attend en décembre dans votre Astuce PAK : « **Légende dans PAK 5.10** ».

ABONNEZ-VOUS

Pour ne manquer aucune nouveauté en recevant chaque mois par email les dernières informations sur les mises à jour, événements, prestations de service, actualités tout autour de **PAK**.

Envoyez-nous vos coordonnées à l'adresse : info.fr@muellerbbm-vas.fr.

MÜLLER-BBM VibroAkustik Systeme

Parc Saint-Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95865 CERGY-PONTOISE Cedex

Tél. standard 01 34 22 58 84

Télécopie 01 34 22 58 85

Tél. hotline 01 34 22 58 86

www.muellerbbm-vas.fr