

TOOLS : LOCK / UNLOCK

Cette Astuce PAK présente la fonctionnalité « Lock / Unlock ».

1. INTRODUCTION

Dans de nombreuses fenêtres du logiciel, l'administrateur PAK a la possibilité de bloquer certains des champs aux différents utilisateurs grâce à l'outil « Lock / Unlock ».

Qui est l'administrateur PAK ?

L'administrateur PAK est la personne dont le login a été renseigné dans le fichier de configuration du logiciel : pak.cfg. Ce fichier est placé généralement sous le chemin suivant :

C:\Users\Public\Documents\MuellerBBM-VAS\PAK_Admin\config\pak.cfg

En l'ouvrant avec un éditeur de texte, vous pouvez alors spécifier votre administrateur PAK.


ADMIN_USER:votreloginAdmin

Pour plus d'information sur les droits d'un utilisateur ou de l'administrateur, n'hésitez pas à consulter [l'Astuce N°90 du mois de mars 2016](#).


2. ACTIVATION DE LA FONCTION LOCK/UNLOCK

Administrateur de PAK, je souhaite réaliser un setup de mesure formalisé pour un type d'essai. J'aimerais « figer » certains paramètres du setup aux utilisateurs pour éviter toute erreur.

Pour cela, ouvrir le setup puis sélectionner Tools → Lock / Unlock.




Cliquer ensuite sur le paramètre à « figer ». Par exemple, l'échantillonnage. Répéter l'opération avec tous les paramètres souhaités. Ils sont maintenant grisés (aucun changement ne peut être appliqué).



3. FENETRE VUE PAR L'UTILISATEUR

L'option « Lock/Unlock » n'est pas disponible pour les utilisateurs. Aucune modification ne pourra donc être apportée aux champs grisés.



PREVIEW

Ce qui vous attend en décembre 2019 dans votre Astuce PAK : « *Options de visualisation* ».

ABONNEZ-VOUS

Pour ne manquer aucune nouveauté en recevant chaque mois par email les dernières informations sur les mises à jour, événements, prestations de service, actualités tout autour de **PAK**.

Envoyez-nous vos coordonnées à l'adresse : info.fr@muellerbbm-vas.fr.

MÜLLER-BBM VibroAkustik Systeme
Parc Saint-Christophe | 10, avenue de l'Entreprise
95865 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél. 01 34 22 58 84 | Hotline 01 34 22 58 86

www.muellerbbm-vas.fr

Suivre Müller-BBM VAS :

